

Configuración del depósito de documentos remotos en Aspel SAE 8.0



Aspel SAE 8.0 permite establecer una conexión remota a partir de un equipo Servidor y Cliente, permitiendo al cliente depositar los archivos en la misma ruta del servidor.

🎽 Importante:

- En la conexión remota no se podrá modificar ninguna opción del apartado de la configuración del depósito, salvo en el equipo servidor, el cliente pueda leer la actualización del servidor a partir de un reinicio del sistema Aspel
- Para depósitos remotos se recomienda utilizar un tipo FTP en el servidor o una ubicación en la cual todos los clientes puedan acceder y tengan permisos de lectura y escritura.

A continuación, se describen los pasos para realizar la conexión de depósitos remotos:



- **1.** Para realizar la configuración del deposito es necesario realizar la instalación del servicio IIS en el equipo que funcionará como Servidor.
- Si tienes dudas te invitamos a consultar el Tutorial, que encontrarás en nuestra página Aspel.com

Instalación y configuración del IIS en los sistemas Aspel

- 2. Los sistemas Aspel instalados en el servidor deberán contar con el último reinstalable.
- Si tienes dudas de cómo realizar el proceso te invitamos a consultar el Tutorial, que encontrarás en nuestra página Aspel.com

Actualiza tu sistema Aspel al último re-instalable



- 3. Valida que se encuentre la carpeta DocDigs, está carpeta permitirá levantar la aplicación de documentos digitales.
 - Para ello en el equipo servidor ingresa a: •

C:\inetpub\wwwroot\DocDigs

También podrás consultar dicha carpeta en la configuración de IIS, ingresando a:

£??} Panel de control > Herramientas administrativas > Administrador de Internet Information Services (IIS).

National Administrador de Internet Information Services (IIS) – 🗆								- 🗆 ×		
(← →) @ → CAPACITA3 → Grupos de aplicaciones										
Archivo Ver Ayuda										
Conexiones								Acciones		
CAPACITA3 (CAPACITA3\CAP Grupos de aplicaciones Capacitas Capac	s de aplicaciones miento entre	٩	Agregar grupo de aplicaciones Establecer valores predeterminados de grupos de aplicaciones							
> 💮 BAN5.00	Filtro: 🔹 👻 Ir 🤟 Mostrar todo 🛛 Agrupar por: 👳						aplicaciones			
> @ CAJA4.00 > @ DacAspel - @ DocDigs > @ FacturacionWeb > @ PROD4.00 - @ SAF7.00	Nombre	Estado	Versión de	Modo de canal	Identidad	Aplicaciones	₽	Iniciar		
	AspelPoolBANCO	Iniciado	v4.0	Clásica	NetworkService	1		Detener		
	AspelPoolCAJA	Iniciado	v4.0	Clásica	NetworkService	1	2	Reciclar		
	AspelPoolProd40	Iniciado	v4.0	Clásica	NetworkService	1		Modificar grupo de		
	AspelPoolSAE70	Iniciado	v4.0	Clásica	NetworkService	1		aplicaciones		
SAEMovil	AspelPoolSAEMovil	Iniciado	v4.0	Clásica	NetworkService	1		Configuración básica		
> SAEMovil2	AspelPoolSAEMovil2	Iniciado	v4.0	Clásica	NetworkService	1		Reciclaje		
	AppelDeelWeb	desininale.		Clifeiee	Natural Canica	1		Configuración avanzada		
	(AspPoolDocDig	Iniciado	v4.0	Clásica	NetworkService	1		Cambiar nombre		
	DefaultAppPool	Iniciado	v4.0	Integrada	ApplicationPoolId	1	×	Quitar		
								Ver aplicaciones		
	`						0	Ayuda		
< >	Vista Características	Vista Conte	enido							
Listo								¶.:		

Figura 1 Ventana Administrador de Internet Information Services (IIS)

Configuración cliente a servidor

Para el cliente no es necesaria la instalación del IIS, solo será necesario ingresar a Aspel SAE y configurar la conexión remota, para ello ingresa a:



Menú Herramientas > Validador CFDI y documentos asociados Configuración

Capacitación Soporte Técnico Todos los derechos reservados Aspel de México S.A. de C.V. ® 12/01/2023





Dentro de la ventana opciones de configuración, en la pestaña **Configuración General** da clic en **Establecer tipo de conexión,** captura la información:

- Tipo de conexión: **Remoto**
- Nombre: Dato opcional
- Host/Nombre servidor: Alias o IP del servidor

Opciones de configuración	53				
Depósito Configuración general Servicio de validación Categorías					
Establecer tipo de conexión					
Documentos generales	Establecer conexión remota				
 Solicitar fecha de registro al asociar Sobrescribir documentos existentes 	Selecciona el tipo de conexión O Local				
Comprobantes digitales Validar automáticamente al agregarlos al depósito Utilizar la fecha de emisión como fecha de registro Valentar quando se agregan comprobantes digitales de terceros	Configura conexión remota Configuración de acceso al servidor remoto. Host: Alias o IP del servidor remoto, URL: Directorio virtual del IIS, Puerto: Puerto de salida. Nombre DEPOSITO REMOTO				
Renombrar los comprobantes automáticamente RFC_SERIE_FOLIO					
	Host/Nombre servidor 192.168.1.68				
	Probar conexión Básica Avanzada				
	<u>A</u> ceptar <u>C</u> ancelar A <u>y</u> uda				

Figura 2 Configuración conexión remota de deposito

Una vez configurada la información da clic en Probar conexión, el sistema validará que la configuración sea correcta en el servidor y en el cliente mostrará el mensaje indicando si fue exitoso o no.

Información	×	Error	×
Conexión exitosa		Intento de conexión fallido	
	Aceptar		Aceptar

Figura 3 Resultados de probar la conexión

3





El objetivo principal de la funcionalidad de los depósitos de documentos remotos, es que los sistemas Aspel con conexiones remotas (SAE / BANCO), puedan hacer uso del depósito de documentos del servidor.

🛎 Importante

Por lo que NO se recomienda usar depósitos remotos en un sistema como Aspel COI ya que podría generar inconsistencias de información, al asociar documentos en base de datos remota del depósito y después a base de datos local, ya que al hacer esto se podrían perder la asociación de pólizas.

A continuación, se muestra un ejemplo del uso recomendado de los depósitos remotos:



Configuración del equipo A (Local):



Cliente (Equipo B)

Configuración del equipo B (Remoto):

			Establecer conexión ren	nota		
Opciones de configuración Depósito Configuración general Servicio de validación	Categorías	3	Selecciona el tipo de cone O Local	exión (Remoto		
Depósito: Depósito por defecto Número de depósito: 0	Propiedades 23 Servidor, 152:168.1.68 Puerto: 21		Configura conexión remota Configuración de acceso al servidor remoto. Host: Alias o IP del servidor remoto, URL: Directorio virtual del IIS, Puerto: Puerto de salida.			
Nuevo depósito Seleccionar exist Configuración avanzada: En el girectorio de archivos comunes En el girectorio de archivos comunes En un sitio FTP	Directorio remote: VDeposito Modo de acceso: Normal Usuario: soporte Contraseña: ******	*	Nombre Host/Nombre servidor	DEPOSITO REMOTO		
Quo directorio	<u>A</u> ceptar	robar conexión	Básica Avanzada	Probar conexión		
	Aceptar Cancelar Ayuda			Aceptar Cancelar Ayuda		

Figura 4 Uso de depósito remoto



Te invitamos a consultar más documentos como este en <u>Tutoriales</u> y a suscribirte a nuestro canal de <u>YouTube</u>



Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento <u>aquí</u>.